
中華電信



手機電子郵件設定說明

版本 1.2

更新日期 2019 年 12 月 09 日

目 錄


第一章	ANDROID 手機設定(POP3).....	1
第二章	ANDROID 手機設定 (IMAP).....	8
第三章	IOS 11 或更新版本 手機設定 (POP3)	15
第四章	IOS 11 或更新版本 手機設定 (IMAP)	23
第五章	IOS 10 或更舊版本 手機設定 (POP3)	32
第六章	IOS 10 或更舊版本 手機設定 (IMAP)	40

第一章 Android 手機設定(POP3)

1. 請點選該手機原生內建的「郵件」App



2. 請點選「其他 POP3/IMAP」後，於新增帳號頁面點選「手動設定」



3. 請找到「通訊協定」，展開後點選「POP」後填入帳號資訊

電子郵件地址：請填入 hiBox 的帳號名稱，例如

demo1@hibox.hinet.net

使用者名稱：請填入 hibox 的帳號

密碼：請填入登入 hibox 的密碼

POP 伺服器：**pop.hibox.biz**

輸入完成，點擊「下一步」

內送伺服器設定

通訊協定

POP

電子郵件地址

demo1@hibox.hinet.net

使用者名稱

demo1@hibox.hinet.net

密碼

.....

POP 伺服器

pop.hibox.biz

放棄 | 下一步

4. 請於「安全性類型」選為”無”，伺服器連接埠”110”
或「安全性類型」為”SSL”，伺服器連接埠”995”
輸入完成，點擊「下一步」

The screenshot shows the 'Incoming Mail Settings' (內送伺服器設定) screen. The status bar at the top indicates 87% battery and the time 10:44. The form fields are as follows:

- 使用者名稱 (Username): demo1@hibox.hinet.net
- 密碼 (Password): masked with dots
- POP 伺服器 (POP Server): pop.hibox.biz
- 安全性類型 (Security Type): 無 (None)
- 伺服器連接埠 (Server Port): 110

At the bottom, there are two buttons: 放棄 (Give up) and 下一步 (Next step). The 'Next step' button is highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows the 'Incoming Mail Settings' (內送伺服器設定) screen. The status bar at the top indicates 87% battery and the time 10:45. The form fields are as follows:

- 使用者名稱 (Username): demo1@hibox.hinet.net
- 密碼 (Password): masked with dots
- POP 伺服器 (POP Server): pop.hibox.biz
- 安全性類型 (Security Type): SSL
- 伺服器連接埠 (Server Port): 995

At the bottom, there are two buttons: 放棄 (Give up) and 下一步 (Next step). The 'Next step' button is highlighted with a red rectangle.

5. 接續外寄伺服器設定

需登入：請勾選

使用者名稱：請填入 hibox 的帳號

密碼：請填入登入 hibox 的密碼

SMTP 伺服器：**smtp.hibox.biz**

外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱

demo1@hibox.hinet.net

密碼

.....

SMTP 伺服器

smtp.hibox.biz

安全性類型

無

上一步 下一步

6. 請於「安全性類型」選為”無”，伺服器連接埠”25”
或「安全性類型」為”TLS”，伺服器連接埠”25”
輸入完成，點擊「下一步」

外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

SMTP 伺服器
smtp.hibox.biz

安全性類型
無

伺服器連接埠
25

上一步 下一步

外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

SMTP 伺服器
smtp.hibox.biz

安全性類型
TLS

伺服器連接埠
25

上一步 下一步

7. 完成新增帳號，點選「結束設定」，將可從收件匣內看到進來的信

編輯帳號

帳號名稱

Demo1

您的名字

demo1@hibox.hinet.net

設成預設郵件帳號 ☐

上一步

結束設定

Demo1
(2) 收件匣

全部 我的最愛

☐ Demo One
hiBox 郵件服務測信件 上午 10:41
用戶好:歡迎使用 hiBox 郵件服務系統 (2) ▼


Navigation icons: back, home, recent apps

第二章 Android 手機設定 (IMAP)

1. 請點選該手機原生內建的「郵件」App



2. 請點選「其他 POP3/IMAP」後，於新增帳號頁面點選「手動設定」



3. 請找到「通訊協定」，展開後點選「IMAP」後填入帳號資訊
電子郵件地址：請填入hibox 的帳號名稱，例如

demo1@hibox.hinet.net

使用者名稱：請填入hibox 的帳號

密碼：請填入登入hibox 的密碼

IMAP 伺服器：**imap.hibox.biz**

輸入完成，點擊「下一步」

內送伺服器設定

通訊協定

IMAP

電子郵件地址

demo1@hibox.hinet.net

使用者名稱

demo1@hibox.hinet.net

密碼

.....

IMAP 伺服器

imap.hibox.biz

上一步 下一步

4. 請於「安全性類型」選為”無”，伺服器連接埠”143”
或「安全性類型」為”SSL”，伺服器連接埠”993”
輸入完成，點擊「下一步」

內送伺服器設定

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

IMAP 伺服器
imap.hibox.biz

安全性類型
無

伺服器連接埠
143

上一步 下一步

內送伺服器設定

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

IMAP 伺服器
imap.hibox.biz

安全性類型
SSL

伺服器連接埠
993

上一步 下一步

5. 接續外寄伺服器設定

需登入：請勾選

使用者名稱：請填入 hibox 的帳號

密碼：請填入登入 hibox 的密碼

SMTP 伺服器：**smtp.hibox.biz**



外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱

demo1@hibox.hinet.net

密碼

.....

SMTP 伺服器

smtp.hibox.biz

安全性類型

TLS

上一步 下一步

6. 請於「安全性類型」選為”無”，伺服器連接埠”25”
或「安全性類型」為”TLS”，伺服器連接埠”25”
輸入完成，點擊「下一步」

外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

SMTP 伺服器
smtp.hibox.biz

安全性類型
無

伺服器連接埠
25

上一步 下一步

外寄伺服器設定

需登入 ☒

使用者名稱
demo1@hibox.hinet.net

密碼
.....

SMTP 伺服器
smtp.hibox.biz

安全性類型
TLS

伺服器連接埠
25

上一步 下一步

7. 完成新增帳號，點選「結束設定」，將可從收件匣內看到進來的信

新增帳號

帳號名稱

Demo1

您的名字

demo1@hibox.hinet.net

設成預設郵件帳號 ☐

上一步 結束設定



第三章 iOS 11 或較新版本 手機設定 (POP3)

1. 請到「設定」




2. 請點選「密碼與帳號」



3. 點選「加入帳號」



4. 點選「其他」



5. 點選「加入郵件帳號」



6. 出現「新增帳號」，接著在欄位輸入下列資訊：

名稱：**hiBox3**（可自訂）

電子郵件：請填入登入 hiBox 的帳號名稱，例如

demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

輸入完成，點擊「下一步」



The screenshot shows a mobile application interface for adding a new account. At the top, there is a navigation bar with three buttons: '取消' (Cancel), '新增帳號' (Add Account), and '下一步' (Next Step). The '下一步' button is highlighted with a red rectangular box. Below the navigation bar, there is a form with four input fields:

Field Label	Value
名稱 (Name)	hiBox3
電子郵件 (Email)	demo1@hibox.hinet.net
密碼 (Password)	••••••••
描述 (Description)	hibox.hinet.net

Below the form, there is a large, empty light gray rectangular area.

7. 請選擇「POP」，接著在欄位輸入下列資訊：

收件伺服器：**pop.hibox.biz**

使用者名稱：請填入 hiBox 的帳號名稱，例如 demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

寄件伺服器：**smtp.hibox.biz**

輸入完成，點擊「儲存」

下午 2:21

取消 新增帳號 儲存

IMAP POP

名稱 hiBox3

電子郵件 demo1@hibox.hinet.net

描述 hibox.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 pop.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●


寄件伺服器

主機名稱 smtp.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net


密碼 ●●●●●●●●

8. 完成帳號設定



第四章 iOS 11 或較新版本 手機設定 (IMAP)

1. 請到「設定」



2. 請點選「密碼與帳號」



3. 點選「加入帳號」



4. 點選「其他」



5. 點選「加入郵件帳號」



6. 出現「新增帳號」，接著在欄位輸入下列資訊：

名稱：**hiBox3**（可自訂）

電子郵件：請填入登入 hiBox 的帳號名稱，例如

demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

輸入完成，點擊「下一步」



The screenshot shows a mobile interface for adding a new account. At the top, there's a status bar with the time '下午 2:20'. Below it, a header bar contains three buttons: '取消' (Cancel), '新增帳號' (Add Account), and '下一步' (Next Step). The '下一步' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are four input fields with labels on the left and text on the right:

名稱	hiBox3
電子郵件	demo1@hibox.hinet.net
密碼	••••••••
描述	hibox.hinet.net

Below these fields is a large, empty light gray rectangular area.

7. 請選擇「IMAP」，接著在欄位輸入下列資訊：

收件伺服器

主機名稱：**imap.hibox.biz**

使用者名稱：請填入 hiBox 的帳號名稱，例如 demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

寄件伺服器：**smtp.hibox.biz**

輸入完成，點擊「下一步」

下午 2:32

取消 新增帳號 下一步

IMAP POP

名稱 hiBox3

電子郵件 demo1@hibox.hinet.net

描述 hibox.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 imap.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●


寄件伺服器

主機名稱 smtp.hibox.biz


使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●

8. 驗證帳號通過，請確認「郵件」、「備忘錄」都已經開啟，然後請點選「儲存」



9. 完成帳號設定



第五章 iOS 10 或較舊版本 手機設定 (POP3)

1. 請到「設定」




2. 請點選「郵件、聯絡資訊、行事曆」



3. 點選「加入帳號」



4. 點選「其他」



5. 點選「新增郵件帳號」



6. 出現「新增帳號」，接著在欄位輸入下列資訊：

名稱：**hiBox3**（可自訂）

電子郵件：請填入登入 hiBox 的帳號名稱，例如
demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

輸入完成，點擊「下一步」

無 SIM 卡 上午10:07

取消 新增帳號 下一步

名稱	hiBox3
電子郵件	Demo1@hibox.hinet.net
密碼	●●●●●●●●
描述	hibox.hinet.net

7. 請選擇「POP」，接著在欄位輸入下列資訊：

收件伺服器：**pop.hibox.biz**

使用者名稱：請填入 hiBox 的帳號名稱，例如 demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

寄件伺服器：**smtp.hibox.biz**

輸入完成，點擊「儲存」

無 SIM 卡 上午11:49

取消 新增帳號 儲存

IMAP POP

名稱 hiBox3

電子郵件 demo1@hibox.hinet.net

描述 hibox.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 pop.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●

寄件伺服器

主機名稱 smtp.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●

8. 完成帳號設定



第六章 iOS 10 或較舊版本 手機設定 (IMAP)

1. 請到「設定」




2. 請點選「郵件、聯絡資訊、行事曆」



3. 點選「加入帳號」



4. 點選「其他」



5. 點選「新增郵件帳號」



6. 出現「新增帳號」，接著在欄位輸入下列資訊：

名稱：**hiBox3**（可自訂）

電子郵件：請填入登入 hiBox 的帳號名稱，例如

demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

輸入完成，點擊「下一步」

無 SIM 卡 上午10:07

取消 新增帳號 下一步

名稱	hiBox3
電子郵件	Demo1@hibox.hinet.net
密碼	●●●●●●●●
描述	hibox.hinet.net

7. 請選擇「IMAP」，接著在欄位輸入下列資訊：

收件伺服器

主機名稱：**imap.hibox.biz**

使用者名稱：請填入 hiBox 的帳號名稱，例如 demo1@hibox.hinet.net

密碼：請填入登入 hiBox 的密碼

寄件伺服器：**smtp.hibox.biz**

輸入完成，點擊「下一步」

無 SIM 卡 上午10:09

取消 新增帳號 下一步

IMAP POP

名稱 hiBox3

電子郵件 Demo1@hibox.hinet.net

描述 hibox.hinet.net

收件伺服器

主機名稱 imap.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●


寄件伺服器

主機名稱 smtp.hibox.biz

使用者名稱 demo1@hibox.hinet.net

密碼 ●●●●●●●●

8. 驗證帳號通過，請確認「郵件」、「備忘錄」都已經開啟，然後請點選「儲存」



9. 完成帳號設定

